

Handleiding E-mail Android Telefoon instellen

Er zijn verschillende apps waar uw de mail op in kan stellen, we gebruiken hier de Gmail app als voorbeeld.

Gegevens die u nodig heeft voor het instellen,

E-mail adres

Gebruikersnaam = aan het e-mail adres

Wachtwoord

Server in inkomende- en uitgaande mail = mail.vaart.net

SSL kan gebruikt worden (is veiliger).


Poort POP3 zonder SSL: 110

Poort POP3 met SSL: 995

Poort SMTP zonder SSL: 587

Poort SMTP met SSL: 465

Ga in de telefoon naar Instellingen>Accounts en kies voor + Account toevoegen en kies voor POP3



Vul uw E-mail adres en wachtwoord in en klik telkens op volgende,

11:04 



Je e-mailadres toevoegen

Geef je e-mailadres op
uw@emailadres.nl

HANDMATIG INSTELLEN

VOLGENDE

11:11 



Wachtwoord

.....



VOLGENDE

Vul bij de server voor inkomende mail in “**mail.vaart.net**” en klik vervolgens op volgende,

11:18 



Instellingen voor de inkomende server

Gebruikersnaam

uw@emailadres.nl

Wachtwoord

.....



Server

mail.vaart.net

E-mail verwijderen van server

Als ik verwijder uit mijn inbox



VOLGENDE

Vul bij de server voor uitgaande mail in “mail.vaart.net” en klik vervolgens op volgende,

11:23 



Instellingen voor de uitgaande server

Inloggen vereisen

Gebruikersnaam

uw@emailadres.nl

Wachtwoord

.....



Server

mail.vaart.net

VOLGENDE

Stel in de volgende venters de gewenste synchronisatie interval in en controleer uw naam en het account is klaar voor gebruik.

Als u twijfelt of het wachtwoord juist is dan kunt u deze testen door online op uw mailbox in te loggen ga daarvoor in een browser naar <https://webmail.vaart.net> vul bij de username/gebruikersnaam uw e-mail adres in en daaronder het wachtwoord. Als inloggen niet lukt neem dan contact op met Vraagbaken +31 24 355 6310